

LE BLOOMER

1 LES FRONCES

- Régler la machine pour avoir un large point (environ 3).
- Faire une première piqûre à 0.3 cm du bord (Il est nécessaire de laisser une platitude de 2 cm sur chacun des côtés, 1 cm de valeur de couture + 1 cm de platitude).
- Faire une deuxième piqûre parallèle à la première espacée de 0.3 cm de la première.
- Ne pas oublier de laisser 15 cm de fil qui dépasse.
- Tirer en simultané sur les deux fils.
- Répartir les fronces de manière régulière et les adapter aux parties hautes ou à l'encolure.

2 INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Tissu principal

- Plier et repasser les bretelles (endroit/endroit) et la patte entrejambe (endroit/endroit).
- Assembler le bord en diagonale + côté long des bretelles ; puis assembler les deux petits côtés de la patte entrejambe. Dégarnir, retourner et repasser.
- Assembler les bustes dos et devant par les côtés, endroit contre endroit, et Repasser.
- Assembler les empiècements (= bavette) dos ensemble, en intégrant les bretelles, qui sont prises en sandwich. Piquer 3 des 4 côtés des empiècements. Ouvrir les coutures au fer et retourner sur l'endroit. Répéter avec les empiècements-devant (sans l'insertion des bretelles).
- Préparation de l'entrejambe : sur le buste-devant, replier la patte et piquer en laissant un espace de 1 cm depuis le bord. Au dos, assembler la patte entrejambe endroit/endroit avec le bas du buste-dos.
- Préparer les fronces sur les bustes dos et devant du bloomer.

Doublure

- Assembler les bustes dos et devant par les côtés, endroit contre endroit et ouvrir les coutures au fer.
- Préparer les fronces sur les bustes devant et dos du bloomer.

Assemblage du tissu principal et de la doublure

- Épingler vos emmanchures endroit contre endroit. Piquer, cranter, retourner et repasser.
- Préparer le montage de l'entrejambe en marquant et repassant la valeur de couture de la cuisse.
 - On plie et passe au fer le marquage à 1,5 cm.
 - On plie une deuxième fois une valeur de 5 mm entre le bord du tissu et le pli à 1,5 cm.
- Plaquer votre tissu et votre doublure envers/envers et épingler de manière à ce que les tissus ne bougent pas.
- Préparer et épingler le tunnel pour la cuisse.
- Couper la petite pointe de tissu au niveau de la patte entrejambe devant.
- Passer l'élastique à l'intérieur du tunnel.
- Les coutures au niveau de la patte entrejambe (au dos) et de l'entrejambe (devant) vont permettre de bloquer l'élastique. Sur le devant, surpiquer le repli de l'entrejambe en bloquant les élastiques. Au dos, replier le côté non assemblé de la patte entrejambe vers l'intérieur et surpiquer en bloquant les élastiques.
- Ajuster les fronces pour que le buste-devant soit raccordé à la bavette-devant (faire les mêmes étapes sur le dos).
- Surpiquer les empiècements avec les bustes dos et devant.

Réalisation des boutonnères

Couture des boutons au niveau des bretelles

Couture des boutons pression au niveau de l'entrejambe

Repassage